

PROBLÉM S OUTLOOKEM V RÁMCI SÍTĚ TKR DUKOVANY, ROUCHOVANY, ŠEMÍKOVICE A HORNÍ DUBŇANY.

OUTLOOK pouze přijímá poštu, ale neodesílá e-mail.


Z důvodu změny adres serveru je od prosince 2009 nutné nastavit nově **server odchozí pošty (SMTP)**.

POSTUP : OUTLOOK verze 6


1. Spustíte program **OUTLOOK**

2. Otevřete záložku **nástroje** dále vyberete volbu **účty**.

3. Otevře se okno s uživatelskými účty (**Účty v internetu**). Vybrat záložku **Pošta**. Dále je nutné vybrat konkrétní uživatelský účet, který chceme měnit (zde bude mít každý název účtu jiný podle toho, jak si jej sám zadal). A nakonec otevřít **Vlastnosti**.




4. Otevřou se vlastnosti vybraného účtu. Vybrat záložku **Servery** a zde je položka odchozí pošta (SMTP). My jsme měli původní server **smtp.email.cz** .



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "pop3.email.cz - vlastnosti". It has several tabs: "Obecné", "Servery", "Připojení", "Zabezpečení", and "Upřesnit". The "Servery" tab is selected and highlighted with a red circle. Under the "Informace o serveru" section, there are three input fields: "Typ serveru příchozí pošty:" with "POP3", "Příchozí pošta (POP3):" with "pop3.email.cz", and "Odchozí pošta (SMTP):" with "smtp.email.cz". The "smtp.email.cz" text is circled in red. Below this, the "Server příchozí pošty" section contains "Název účtu:" with "uzivatel@uzivatel.cz", "Heslo:" with a masked password, and a checked checkbox "Zapamatovat heslo". There is also an unchecked checkbox "Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla". The "Server odchozí pošty" section has an unchecked checkbox "Server požaduje ověření" and a "Nastavení..." button. At the bottom are "OK", "Storno", and "Použít" buttons.

Je nutné okénko odchozí pošta (SMTP) nahradit adresou: **10.10.10.10**. Nakonec dáte **Použít** a **OK**.




This screenshot is identical to the previous one, but the "Odchozí pošta (SMTP):" field now contains the IP address "10.10.10.10", which is circled in red. The "Servery" tab remains selected.


POSTUP : OUTLOOK verze vyšší

1. Spustíte program **OUTLOOK**

2. Otevřete záložku **nástroje** dále vyberete volbu **E-mailové účty**. Vyberete **Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty** a stisknete **Dále**.



3. Otevře se okno s uživatelskými účty (**E-mailové účty**). Dále je nutné vybrat konkrétní uživatelský účet, který chceme měnit (**účet 2** - zde bude mít každý název účtu jiný podle toho, jak si jej sám zadal). A nakonec stisknout tlačítko **Změnit**.



4. Otevřou se vlastnosti vybraného účtu. V kolonce **Server pro odchozí poštu (SMTP)** je opět nutné zadat místo **smtp.xxxx.cz** adresu **10.10.10.10**

E-mailové účty

Nastavení e-mailu sítě Internet (POP3)
Je třeba provést následující nastavení. Potom bude e-mailový účet funkční.

Informace o uživateli

Jméno:
E-mailová adresa:

Informace o serveru

Server příchozí pošty (POP3):
Server pro odchozí poštu (SMTP):

Přihlašovací informace

Uživatelské jméno:
Heslo:
 Zapamatovat heslo

Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)

Test nastavení

Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme provést test účtu klepnutím na následující tlačítko. (Je třeba síťové připojení.)

Je nutné okénko odchozí pošta (SMPT) nahradit adresou: **10.10.10.10**.
Nakonec dáte **Další** a **Dokončit**.

E-mailové účty

Nastavení e-mailu sítě Internet (POP3)
Je třeba provést následující nastavení. Potom bude e-mailový účet funkční.

Informace o uživateli

Jméno:
E-mailová adresa:

Informace o serveru

Server příchozí pošty (POP3):
Server pro odchozí poštu (SMTP):

Přihlašovací informace

Uživatelské jméno:
Heslo:
 Zapamatovat heslo

Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)

Test nastavení

Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme provést test účtu klepnutím na následující tlačítko. (Je třeba síťové připojení.)

V případě problému s nastavením odchozí pošty nás kontaktujte na e-mailu:
enecos@enecos.cz .